

中野サポートデスク

(内) 8072

ハイブリッド対応

Zoom マニュアル

内容

1. インターネットに接続する	1
2. マイク・カメラの設定.....	2
3. Zoom ミーティングの開始.....	5
4. Zoom でのカメラ/マイク/スピーカー使用手順	7
5. 画面共有：Zoom で PC の画面を共有する	9
6. Zoom で授業をレコーディングする	11
7. クラウドにレコーディングしたデータのダウンロード	12
8. よくあるご質問.....	14
1. 音がハウリングしてしまう	14
2. 画面共有ができない	15
3. 教室や Zoom に音が出力出来ない.....	15

1. インターネットに接続する





Welcome to the MIND Connection Service.
モバイル情報コンセント接続サービス

認証画面では、
[Username]には、共通認証アカウントもしくはMINDモバイルアカウントのID
[Password]には、共通認証アカウントもしくはMINDモバイルアカウントのパスワード
を入力してください。

Username


Password

Login


Web ブラウザを起動させ認証情報を入力

- Username : 共通認証 ID (Oh-o! Meiji と同じ)
- Password : 共通認証 ID パスワード (Oh-o! Meiji と同じ)

2. マイク・カメラの設定



① 操作卓左上からのびる、Zoom 用 USB ケーブルを接続



以下②～⑤のケーブルが PC に接続されていることを確認

- ② 電源ケーブル
- ③ LAN ケーブル
- ④ HDMI ケーブル
- ⑤ USB ハブ



- 操作卓内のマイクを取り出し、マイクケーブルを操作卓に接続



- マイクの電源を入れる




- WEB カメラを USB ハブに接続する

3. Zoom ミーティングの開始



① Zoom へサインイン後、**ミーティング**タブを選択



② 開始予定の**ミーティング**を選択


③ **開始**を選択

- 開始予定のミーティングが一覧に無い場合
ご自身のアカウントで Zoom にサインインしているか
ご確認ください




- 「コンピュータ オーディオに参加する」を選択し
ミーティングが開始されたことを確認

4. Zoom でのカメラ/マイク/スピーカー使用手順




カメラ設定

- カメラの一覧から **c922 Pro Stream Webcam** を選択
 - 上記が表示されない場合、USB ハブに接続した WEB カメラのケーブルをさし直す



オーディオ (マイク・スピーカー) 設定

- マイク・スピーカーは一覧から、それぞれ以下を選択
 - マイク: **マイク配列(USB PnP Audio Device)**
 - スピーカー: **Extron D(インテル ディスプレイ用オーディオ)**




プロジェクター電源を入れ、スクリーンを手動でおろし
Zoom と教室に映像・音声を出力する

- ① **Projector Power** ボタンを押下。プロジェクターの電源を入れる
- ② 教室に備え付けのひっかけ棒を使い、スクリーンを手動でおろす
 - 教室により引っ掛け棒の置き場所は異なる
- ③ **PC** ボタンを押下
 - Zoom と教室に映像・音声が出力されることを確認する



5. 画面共有 : Zoom で PC の画面を共有する



例 : 音声データが挿入された PowerPoint の資料を共有する

- ① 授業で使用する PowerPoint のファイルを開き
画面の共有を選択



- ② 授業で使用するファイルを選択
- ③ 音声を共有にチェックを入れる
- ④ 共有を選択
 - YouTube や映像データなどの音を共有する場合も音声を共有のチェックが必要




- ⑤ 画面を共有していますと表示され画面共有が始まる

6. Zoom で授業をレコーディングする



- ① 画面下部のメニューから**詳細**を選択
 - 画面を最大化している場合は、画面下部のメニューに**レコーディング**が表示されるので**レコーディング**を選択
- ② **クラウドにレコーディング**を選択



- ③ 画面左上に**レコーディング...**と表示されたことを確認
 - ミーティングを終了すると、レコーディングは自動的に終了
 - レコーディング終了後、Zoom 側でレコーディングデータのレンダリング処理を行う (**PC の電源は Off でも良い**)
 - 保存完了後、Zoom サインイン時に使用したメールアドレス宛に通知が届く (レコーディング時間 * 2 倍 ~ 24 時間後が目安)

7. クラウドにレコーディングしたデータのダウンロード

zoom 16 様、

お客様のクラウド レコーディングが利用可能になりました。

クラウド レコーディングは30 日間保存後、自動的に削除されます。

トピック: zoom 16のパーソナルミーティングルーム
日付: 2022年11月2日 12:16 PM 大阪、札幌、東京

[詳細を見る](#) [共有](#)

以下のレコーディング情報をコピーし、他の人々と共有できます

https://zoom.us/rec/share/Y02HyMYRTG5UmcaHbQK1lvQPOMH7l-whcOGabe0JGwhBFbuoYa4dDNetUWARJ-8.NDnSMWAFdw5jB8j_
パスコード: H#YFD

- Zoom から左記の内容のメールを受信したことを確認し
メール本文内の[詳細を見る](#)をクリック

サインイン

メールアドレス
meijizoom+16@gmail.com

パスワード
.....

[パスワードをお忘れですか？](#)


[サインイン](#)

- ブラウザで Zoom のサインイン画面に遷移する
- 遷移先で Zoom のメールアドレス・パスワードを入力し
[サインイン](#)をクリック


レコーディング > zoom 16のパーソナルミーティングルーム

zoom 16のパーソナルミーティングルーム





2022年11月2日 01:16 PM 大阪、札幌、東京 ミーティングID: 835 343 8072

この録画は30 日間で自動的に削除されます。 

合計0件の表示・合計0件のダウンロード [レコーディング分析](#)

 **記録 1** 
2ファイル 3 MB
↓ ダウンロード [共有可能リンクをコピーする](#) [削除](#)

記録には、以下のファイルが含まれます。

-  [スピーカービューとの共有画面](#)
-  [音声のみ](#)   

- **ダウンロード**をクリック。録画データのダウンロードができたことを確認

8. よくあるご質問

1. 音がハウリングしてしまう


参加者全員をミュートに設定し、話す必要がある方は個別にミュートの解除ができるよう設定する



- ① 画面下部のメニュー内、参加者をクリック
- ② すべてミュートをクリック
- ③ 参加者に自分のミュート解除を許可にチェックを入れる
- ④ はいをクリック

2. 画面共有ができない

「ホストは参加者の画面共有を無効にしました」とメッセージが出力され
画面共有ができない



- 正しいアカウント（メールアドレス）で Zoom にサインイン出来ていない。ミーティングから退出し、本来利用すべきアカウントで Zoom にサインインする

3. 教室や Zoom に音が出力出来ない

1. **P2を参照**し、Zoom 用 USB ケーブルが接続されているかを確認する
2. カメラ・マイクの設定が正しく行われていない可能性がある
P7~の手順を参照し、カメラ・マイクの設定を改めて実施する
3. 資料を画面共有する際、**音声を共有**していない可能性がある
P9~の手順を参照し、**音声を共有**する