

中野サポートデスク

(内) 8072

ハイブリッド対応

Zoom マニュアル

内容

1. インターネットに接続する	1
2. マイク・カメラの設定	2
3. Zoom ミーティングの開始	4
4. Zoom でのカメラ/マイク/スピーカー使用手順	6
5. 画面共有：Zoom で PC の画面を共有する	8
6. Zoom で授業をレコーディングする	10
7. クラウドにレコーディングしたデータのダウンロード	11
8. よくあるご質問	13
1. 音がハウリングしてしまう	13
2. 画面共有ができない	14
3. 教室や Zoom に音出力出来ない	14

1. インターネットに接続する



認証画面では、
[Username]には、共通認証アカウントもしくはMINDモバイルアカウントのID
[Password]には、共通認証アカウントもしくはMINDモバイルアカウントのパスワード
を入力してください。

Username


Password

Login

Web ブラウザを起動させ認証情報を入力

- Username : Meiji ID (Oh-o! Meiji と同じ)
- Password : Meiji ID パスワード (Oh-o! Meiji と同じ)

2. マイク・カメラの設定



以下①～⑤のケーブルが PC に接続されていることを確認

- ① Zoom 用 USB ケーブル
- ② 電源ケーブル
- ③ LAN ケーブル
- ④ HDMI ケーブル
- ⑤ USB ハブ




- ワイヤレスマイクのスイッチをオンにする
 - 電源ランプの緑点灯を確認する

3. Zoom ミーティングの開始



① Zoom へサインイン後、**ミーティング**タブを選択



② 開始予定の**ミーティング**を選択

③ **開始**を選択

- 開始予定のミーティングが一覧に無い場合
ご自身のアカウントで Zoom にサインインしているか
ご確認ください




- 「コンピュータ オーディオに参加する」を選択し
ミーティングが開始されたことを確認

4. Zoom でのカメラ/マイク/スピーカー使用手順



カメラ設定

- カメラの一覧から以下のいずれかを選択
 - AVMATRIX USB Capture Video
または
 - UB3300 USB Video Capture
 - ✧ 教室により機器名称は異なる
 - ✧ 上記が表示されない場合、パソコンに接続した Zoom 用 USB ケーブルの抜き差しを実施する



オーディオ（マイク・スピーカー）設定


- マイク・スピーカーは一覧から、それぞれ以下のいずれかを選択
 - マイク：
AVMATRIX USB Capture Audio
または
UB3300 USB Audio Capture
 - スピーカー：MSD-S51 (インテル ディスプレイ用オーディオ)



プロジェクターの電源を入れ、スクリーンをおろし
Zoom と教室に映像・音声を出力する

- ① **Projector Power** ボタンを押下しスクリーンをおろす
- ② **PC** ボタンを押下
 - Zoom と教室に映像・音声が出力されることを確認する

5. 画面共有 : Zoom で PC の画面を共有する



例：音声データが挿入された PowerPoint の資料を共有する

- ① 授業で使用する PowerPoint のファイルを開き

画面の共有を選択



② 授業で使用するファイルを選択

③ 音声を共有にチェックを入れる

④ 共有を選択

➤ YouTube や映像データなどの音を共有する場合も
音声を共有のチェックが必要




⑤ 画面を共有していますと表示され画面共有が始まる

6. Zoom で授業をレコーディングする



- ① 画面下部のメニューから**詳細**を選択
 - 画面を最大化している場合は、画面下部のメニューに**レコーディング**が表示されるので**レコーディング**を選択
- ② **クラウドにレコーディング**を選択



- ③ 画面左上に**レコーディング...**と表示されたことを確認
 - ミーティングを終了すると、レコーディングは自動的に終了
 - レコーディング終了後、Zoom 側でレコーディングデータのレンダリング処理を行う (**PC の電源は Off でも良い**)
 - 保存完了後、Zoom サインイン時に使用したメールアドレス宛に通知が届く (レコーディング時間 * 2 倍 ~ 24 時間後が目安)

7. クラウドにレコーディングしたデータのダウンロード

zoom 16 様、

お客様のクラウド レコーディングが利用可能になりました。

クラウド レコーディングは30 日間保存後、自動的に削除されます。

トピック: zoom 16のパーソナルミーティングルーム
日付: 2022年11月2日 12:16 PM 大阪、札幌、東京

[詳細を見る](#) [共有](#)

以下のレコーディング情報をコピーし、他の人々と共有できます

https://zoom.us/rec/share/Y02HyMYRTG5UmcaHbQK1lvQPomH7t-whcQGabe0JGwhBFbuoYa4dDNetUWARJ-8.NDnSMWAFdw5jE8j_
パスコード: H#YFD

- Zoom から左記の内容のメールを受信したことを確認し
メール本文内の[詳細を見る](#)をクリック

サインイン

メールアドレス
meijizoom+16@gmail.com

パスワード

[パスワードをお忘れですか？](#)

[サインイン](#)

- ブラウザで Zoom のサインイン画面に遷移する
- 遷移先で Zoom のメールアドレス・パスワードを入力し
[サインイン](#)をクリック

レコーディング > zoom 16のパーソナルミーティングルーム

zoom 16のパーソナルミーティングルーム

2022年11月2日 01:16 PM 大阪、札幌、東京 ミーティングID: 835 343 8072

この録画は30 日間で自動的に削除されます。 

合計0件の表示・合計0件のダウンロード [レコーディング分析](#)



記録 1 

2ファイル 3 MB

 ダウンロード  共有可能リンクをコピーする  削除

記録には、以下のファイルが含まれます。

 スピーカービューとの共有画面


 音声のみ   

- **ダウンロード**をクリック。録画データのダウンロードができたことを確認

8. よくあるご質問

1. 音がハウリングしてしまう


参加者全員をミュートに設定し、その上で話す必要がある方は個別にミュートの解除ができるよう設定する



- ① 画面下部のメニュー内、参加者をクリック
- ② すべてミュートをクリック
- ③ 参加者に自分のミュート解除を許可にチェックを入れる
- ④ はいをクリック

2. 画面共有ができない

「ホストは参加者の画面共有を無効にしました」とメッセージが出力され
画面共有ができない



- 正しいアカウント（メールアドレス）で Zoom にサインイン出来ていない。ミーティングから退出し、本来利用すべきアカウントで Zoom にサインインする

3. 教室や Zoom に音が出力出来ない

1. **P2 を参照**し、Zoom 用 USB ケーブルが接続されているかを確認する
2. カメラ・マイクの設定が正しく行われていない可能性がある
P6~の手順を参照し、カメラ・マイクの設定を改めて実施する
3. 資料を画面共有する際、**音声を共有**していない可能性がある
P8~の手順を参照し、**音声を共有**する